


> Конспект > 2 урок > Практика: создаём простой DAG

> Оглавление


- > Оглавление
- > Клонирование репозитория
- > Создание DAG-а
- > Отправка изменений в репозиторий
- > DAG на веб-сервере Airflow

> Клонирование репозитория


Зайдём в наш <u>репозиторий</u> и скопируем ссылку для клонирования (Clone with HTTPS).



В IDE РуСћагт клонируем репозиторий: VCS -> Git -> Clone.




Вставляем ссылку, скопированную ранее, а также указываем путь, где будет храниться репозиторий.




Для клонирования будет запрошен пароль, если он ещё не сохранён.

> Создание DAG-а

В РуСharm видим склонированный репозиторий, создадим папку (в нашем случае с названием ds), в которой далее создадим DAG.



В этой папке создаём файл python (в нашем случае ds_test.py).




Содержание ds_test.py, который будет выводить дату запуска DAG Instance и сообщение «Hello World!»:


```
11 11 11
Тестовый даг
11 11 11
from airflow import DAG
from airflow.utils.dates import days_ago
import logging
from airflow.operators.dummy_operator import DummyOperator
from airflow.operators.bash import BashOperator
from airflow.operators.python_operator import PythonOperator
DEFAULT_ARGS = {
    'start_date': days_ago(2),
    'owner': 'ds',
    'poke_interval': 600
}
with DAG("ds_test"
    schedule_interval='@daily',
    default_args=DEFAULT_ARGS,
   max_active_runs=1,
   tags=['ds']
) as dag:
    dummy = DummyOperator(task_id="dummy")
    echo_ds = BashOperator(
       task_id='echo_ds',
        bash_command='echo {{ ds }}',
        dag=dag
    )
    def hello_world_func():
        logging.info("Hello World!")
    hello_world = PythonOperator(
       task_id='hello_world',
        python_callable=hello_world_func,
        dag=dag
    )
    dummy >> [echo_ds, hello_world]
```

> Отправка изменений в репозиторий


Заменим ветку, в которой мы работаем. Сейчас мы работали в ветке master, нам нужно создать новую. Для этого в правом нижнем углу PyCharm выбираем Git: master -> NewBranch.




Создаём ветку ds_test.




В созданной ветке commit-им изменения.




Заполняем Commit Message.




Push-им этот commit, вызывая соответствующее окно с помощью Ctrl+Shift+K.




Теперь заходим на наш git и видим, что можно создать merge request.



Создадим merge request.




Видим, что проверка merge request-а не проходит.



Заходим в test: failed.




Видим причину: «Name ds is not in database».




Чекер проверял соответствие названия папки и логина.

Корректное название логина можно уточнить на id.karpov.courses.



Меняем название папки на корректное: d-s, а также owner-a и tags.





```
11 11 11
Тестовый даг
from airflow import DAG
from airflow.utils.dates import days_ago
import logging
from airflow.operators.dummy_operator import DummyOperator
from airflow.operators.bash import BashOperator
from airflow.operators.python_operator import PythonOperator
DEFAULT_ARGS = {
    'start_date': days_ago(2),
    'owner': 'd-s',
    'poke_interval': 600
}
with DAG("ds_test"
    schedule_interval='@daily',
    default_args=DEFAULT_ARGS,
    max_active_runs=1,
    tags=['d-s']
) as dag:
    dummy = DummyOperator(task_id="dummy")
    echo_ds = BashOperator(
        task_id='echo_ds',
        bash_command='echo {{ ds }}',
        dag=dag
    )
    def hello_world_func():
        logging.info("Hello World!")
    hello_world = PythonOperator(
        task_id='hello_world',
```

```
python_callable=hello_world_func,
    dag=dag
)

dummy >> [echo_ds, hello_world]
```

Снова commit-им и push-им изменения.







Заходим на git и самостоятельно создаём merge request, предварительно закроем предыдущий merge request (для этого необходимо зайти в него и нажать «Close merge request»).




Выберем нашу ветку ds test и создадим merge request (Create merge request).



Проверка прошла успешно.



Теперь merge-им наш merge request в master.



> DAG на веб-сервере Airflow


Заходим на наш <u>Airflow</u> и по тегу d-s ищем нужный DAG.



Зайдём в этот DAG и запустим его.



Нажимаем на таск echo_ds и в окне Task Instance нажимаем Log.



В логах видим дату выполнения DAG-а.

```
| Airflow | DAGs | Browse | Docs | Do
```

В логах таска hello_world видим строку "Hello World!".

